



DualRING

Especificaciones técnicas

Mismo número (nº pivote / nº real)



Suenan las 2 SIM



Los SMSs solo llegan a SIM1



Los datos se pueden consumir en SIM1 y SIM2 a la vez Los SMSs solo llegan a SIM1



El resto de servicios se aplican igual que con una línea regular de una SIM (llamada a varios, Roaming, llamada en espera, etc.)



Permite llamadas entre las 2 SIM (se facturan llamadas)



Llamada entrante sin desvíos: SIM1(ON) – SIM2(OFF): Tono SIM1 y después Locución de “El destino no se encuentra disponible”




No permite aviso SMS
llamada perdida: Revisando TF

Escenario SIM1 y SIM2


Sin desvíos

Llamo a nº pivote



Con desvíos activos

Llamo a nº pivote



Si tienen configurados dos tipos de desvíos hacia números diferentes, si se cumplen las condiciones de varios desvíos estos se hacen de forma simultánea.

» **Ejemplo 1:** Desvío si ocupado (Número B) y si no hay conexión (Número C): SIM1 comunica y SIM2 apagada, se hacen desvíos hacia el número B y número C configurados en ambos desvíos respectivamente, cuando la llamada se establece en un destino deja de sonar en el otro desvío.

» **Ejemplo 2:** Desvío si ocupado (Número B) y si no responde (Número C). Si una de las dos SIM comunica se hace el desvío al Número B y si no se establece con el destino desviado, y ha pasado el tiempo configurado en el desvío "si no responde" se hace también este desvío a Número C, y cursan los dos llamadas desviadas de forma simultánea, mientras la línea ION también tiene una llamada establecida al estar comunicando.

Según tipos de desvíos

Desvío incondicional

ante llamada a nº pivote se realiza un desvío al nº configurado, independientemente de que la SIM1

y la SIM2 estén disponibles o no.

Desvío ocupado

(si el nº pivote se encuentra en una llamada): ante llamada a nº pivote, se plantean 2 escenarios en función de la configuración del aviso de llamada entrante:

Aviso de llamada entrante NO activo:

» SIM1 Ocupado – SIM2 Ocupado:
Desvía llamada nº configurado.

» SIM1 Ocupado – SIM2 No responde:
TONO SIM2 y Desvía nº configurado de forma simultánea hasta que una se establece.

» SIM1 No responde – SIM2 Ocupado:
TONO SIM1 y Desvía nº configurado de forma simultánea hasta que una se establece.

Desvío NO disponible

(terminal apagado/fuera de cobertura):

SIM1 (OFF) - SIM2 (ON): TONO SIM2 y Desvía nº configurado de forma simultánea hasta que una se establece.

SIM1 (ON) – SIM2 (OFF): TONO SIM1 y Desvía nº configurado de forma simultánea hasta que una se establece.

SIM1 (OFF) – SIM2 (OFF): Desvía llamada nº configurado.

Desvío NO responde

(SIM1 No Responde – SIM2 No responde): ******(TIEMPO ESPERA mínimo permitido 20 seg).

20- Tono SIM1 20seg – Tono SIM1 y SIM2 tono 20seg - Desvía nº configurado 30seg.

25- Tono SIM1 20seg – Tono SIM2 y SIM2 tono 25seg - Desvía nº configurado 30seg.

30- Tono SIM1 20seg – Tono SIM2 y SIM2 tono 30seg - Desvía nº configurado 30seg.

Nota

Los desvíos si ocupado y no disponible se realizan de forma simultánea mientras suenan en una SIM. No obstante, si el

desvío es al buzón la llamada no sonará en ninguna SIM ya que la llamada al buzón se establece.

BNT

BUSINESS TELECOM



BNT BUSINESS TELECOM
C/Iván Pávlov, 8, Blq. 2
Planta 1, Oficinas 1 A y 1 B,
C.P. 29590 Málaga TechPark

Email: info@bntbusiness.es
Teléfono: 951 204 250
Web: bntbusiness.es